


Enbrukerlisenser kan du gjenkjenne ved å se på filnavnet. De skal inneholde bokstavene ENB.LIC, f.eks. 32561\_20170212\_ENB.lic eller NOIS.ENB.lic. Vi sender ut lisensfiler til alle før de utløper, normalt i mars hvert år, eller når lisensen endres.

Vet du ikke hvor lisensfilen din ligger eller trenger en ny? Send e-post til [beskrivelse@nois.no](mailto:beskrivelse@nois.no), så sender vi ny lisensfil innen kort tid. Lagre lisensfilen vedlagt i e-posten til din PC. (Høyreklikk på vedlegget og velg "lagre som" og så velg det stedet du vil ha den.)

Lisensen aktiveres ved å erstatt den gamle lisensfilen med samme navn. Lagre lisensfilen i C:\Programfiler (x86)\ISY (eller C:\Programfiles (x86)\Nois\ISY G-prog i versjon 9.6 og tidligere) og starte programmet.




Hvis stegene over ikke fungerer må den gammel lisensfilen slettes. Start programmet. Du får da mulighet til å velge lisensfil. (Den nye du har fått tilsendt.)

### ISY Linker Pluss:

ISY Linker standard-versjonen er gratis, og vil derfor starte uten at lisensfilen er aktivert. For å aktivere Linker Pluss lisens starter du ISY Linker og velger meny Hjelp => Aktiver lisens.

Velg "ja" på alle spørsmålene om du vil starte program på nytt og om du har Pluss lisens. Da får du til slutt opp en knapp der det står "finn lisensfil". (Se bilde under.) Velg lisensfil herfra.



Fungerer det fortsatt ikke? Eller finner du ikke den gamle lisensfilen? Da finnes det enda en metode.

MERK: Denne metoden er for avanserte brukere. Følg instruksjonene nøye, eller kontakt support slik at vi kan guide deg eller fjernstyre.

Metoden benytter Registry. Skriv Regedit i Søk feltet ved start menyen og kjør Regedit. Du får opp en rekke mapper. Utvid mappene i sekvens: HKEY\_CURRENT\_USER => SOFTWARE => NOIS => FlexService. Velg sistnevnte mappe og se på høyresiden. Her finner du en oppføring som heter LicenseFile. Der er her informasjonen om hvor lisensfilen ligger. Du kan redigere plassering direkte her, men det enkleste er å markere LicenseFile, høyreklikke og velge "Slett" (Delete). Da slettes stien til tidligere lisensplasseringer. NB! Dette er stien brukes også for å angi adressen til lisensserver. Disse er adskilt med semikolon.) Se bilde under.

Registry Editor

File Edit View Favorites Help

- Computer
  - HKEY\_CLASSES\_ROOT
  - HKEY\_CURRENT\_USER
    - AppEvents
    - AppXBackupContentType
    - Console
    - Control Panel
    - Environment
    - EUDC
    - Keyboard Layout
    - Network
    - Printers
    - SOFTWARE
      - Acro Software Inc
      - Adobe
      - Alps
      - AMD
      - AppDataLow
      - ATI
      - Canon
      - Chromium
      - Classes
      - CounterPath
      - Ericsson
      - FLEXIm License Manager
      - GBS
      - Genus
      - GlanceNetworks
      - Google
      - IM Providers
      - Intel
      - ISY
      - Microsoft
      - Mozilla
      - Netscape
      - NOIS
        - FlexService
        - ISY GPROG
      - ODRC

Name	Type
(Default)	REG_SZ
FlexLicExpAlert	REG_SZ
LicenseFile	REG_SZ
LicenseFileBlacklist	REG_SZ